

TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON TALİMATI

YER	TEMİZLEME SIKLIĞI	KULLANILACAK MALZEME (DEZENFEKTAN)	TEMİZLEME YÖNTEMİ
TUVALETLER	Günde 4 kez	Çamaşır suyu(1/10) ve deterjan	Fırçalanmalı, Oturma yerleri (klozet için) silinmeli,wc fırçaları kuru tutulmalıdır.
LAVABOLAR	Günde en az 2 kez	Çamaşır suyu(1/10) ve deterjan(toz veya likit)	Fırçalama ve ovma (wc ve poliklinik lavaboları için fırça ayrı olmalı)
DUVARLAR VE CAMLAR	Camlar ayda 1 kez Duvarlar ayda 1 kez(ancak hasta çıkartılarıyla kan,idrar,balgam vb. kirlenme varsa daha sık ve çamaşır suyuyla)	Çamaşır suyu,(1/10),Deterjan	Duvarlar ve camlar tavandan aşağı silinir. Kurulanır
KAPI VE KAPI KOLLARI	Wc Kapıları ve kapı kolları her gün diğer birimler haftada bir	Su,deterjan	Silinerek temizlenir
PASPASLAR	Günde en az 2 kez gerektiğinde daha sık	Çamaşır suyu,(1/10),Deterjanlı su	Deterjanlı sıcak suda yıka1/50 oranında çamaşır suyunda 20dk.beklet,durula,sık ve kurut
YERLER	Günde en az 2 kez gerektiğinde daha sık	Deterjanlı su yere kan vs.kirlenme varsa çamaşır suyu	Kirliliğe göre ıslak süpürge ile süpürülüp silinmeli kan, tükürük vb. ifrazat varsa önce kağıt mendille alınıp çamaşır suyu ile silinmeli
ÇALIŞMA MASALARI	Günde en az 2 kez gerektiğinde daha sık	Deterjanlı su yere kan vs.kirlenme varsa çamaşır suyu	Silinerek temizlenir

ALETLERİN DEKONTAMİNASYONU VE MEKANİK TEMİZLİĞİ

Gerekli malzemeler:

Plastik kova, leğen, ölçü kabı, %5'lik klor içeren çamaşır suyu, su, deterjan, bulaşık eldiveni, diş fırçası, eldiven, tıbbi araçlar (pansuman, dikiş seti....)

Uygulama:

TIBBİ GİRİŞİM ÖNCESİ

1. Plastik Kovada % 0,5 klor solüsyonu hazırlama: Plastik bir kovaya 1 ölçü %5lik KLOR + 9 ölçü SU koyunuz

TIBBİ GİRİŞİM SONRASI

2. Kullanılan aleti hiçbir yere değdirmeden kovanın içine atınız.
3. Eldivenlerin dış yüzlerini dekontaminasyon sıvısında yıkayıp, ters çıkararak atık kabına atınız.
4. Ellerinizi yıkayıp kurulayınız.
5. 10 dakika süreyle aletleri bu kovada bekletin.
6. Her iki elinize bulaşık eldiveni giyiniz.
7. Aletleri kovadan çıkararak yıkama için kullanılan leğen içinde lavaboya koyunuz.
8. Deterjanlı su ve fırça yardımı ile aletleri temizleyiniz.
9. Varsa aletlerin vidalarını gevşeterek her noktayı fırçalayınız.
10. Akan su altında durulayınız.

YÜZEYSEL DEKONTAMİNASYON SAĞLAMA

Gerekli Malzemeler:

Su, deterjan, plastik ölçü kabı, 1 lt. plastik şişe, plastik huni, silme işlemi için pet, atık kovası,

Uygulama:

1. %0.5 klor solüsyonu hazırlayınız: Plastik bir şişeye 1 ölçü % 5'lik klor+9 ölçü su koyunuz.
2. Pet üzerine hazırlanan solüsyondan dökünüz.
3. Daha az kirli olan yüzeyden kirli yüzeye doğru aynı yerden bir kez daha geçmeyecek şekilde siliniz.
4. Silme petini atık kovasına atınız.

Yüzeyde organik maddeler kalmışsa deterjan ve suyla yıkayınız.

ASM Sorumlu Hekimi